
Campus Inalámbrico – EDUROAM


Guía para la configuración de un dispositivo con sistema operativo **Windows Vista y Windows 7** para acceder a la red eduroam del Campus Inalámbrico.

Verificar que el equipo:


1. Está ubicado dentro de la zona de cobertura.
2. Posee un Dispositivo de Red Inalámbrico conforme al estándar IEEE 802.11b/g con sus controladores adecuados.

Configuración de eduroam:


1. Instalar el suplicante: “**SecureW2**” en el ordenador y reiniciarlo.




2. Después de reiniciar, ir a: “**Inicio**”, y pinchar en: “**Conectar a**”.



3. Aparecerán las redes disponibles, en el alcance de la tarjeta. Pinchar en **“eduroam”**.
4. En la parte baja, pinchar en: **“Configurar red”**.



5. Aparecerán varias opciones, pinchar en: **“Conectarse manualmente a una red inalámbrica”**.




6. Configurar la RED:

Nombre: **eduroam**

Seguridad: **WPA2-Enterprise**


Cifrado: **AES**



7. Pinchar en: “**Iniciar esta conexión automáticamente**”.

8. Pinchar en: “**Siguiente**”.


9. Pinchar en: “**Cambio de configuración de conexión**”.




10. Pinchar en la pestaña: “**Seguridad**”.

11. En el desplegable para elegir el método de autenticación de red seleccionar: **SecureW2** y **SecureW2 EAP-TTLS**

12. Y Pinchar en: “**Configuración**”.



13. Sale la ventana de Configuración del suplicante SecureW2.



14. Pinchar en: "Configurar".

Desmarcar: **"Usar identidad externa alternativa"**.


Marcar: **"Usar identidad externa anónima"**.




15. Pinchar en pestaña: **"Certificados"**.

Marcar: **"Comprobar certificado de servidor"**


Pinchar en: **"Añadir CA"**



16. Elegir: **“AddTrust External CA Root”** y pinchar en: **“Añadir CA”**.



17. En la nueva ventana que aparece seleccionar la pestaña: **“Authentication”** y elegir: **“PAP”** como método de autenticación y pinchar en **“Avanzado”**.



18. En la nueva ventana que aparece seleccionar las siguientes opciones y **“Aceptar”**:

Marcar: **“Permitir al usuario configurar nuevas conexiones”**

Marcar: **“Renovar dirección IP después de autenticar”**.



19. Finalmente aceptamos todas las ventanas. La configuración del Secure ha finalizado.

Conexión a eduroam

Ya está configurada eduroam, y aparece el icono de conexión inalámbrica en la barra de tareas.



1. Pinchar en el Globo que aparece encima de la barra de tareas, y aparece:

Credenciales SecureW2

Introduzca sus credenciales:

Usuario: UsuarioCuasi

Contraseña: *****

Dominio:

Guardar credenciales de usuario

Aceptar Cancelar

2. En los campos “**Usuario**” y “**Contraseña**” introducimos los de la CUASI.

3. El espacio “**Dominio**” debe quedar en blanco.

4. Al conectarse por primera vez el Sistema Operativo te pedirá que identifiques la red, aconsejamos que elijas **Ubicación Pública**.

